

オンラインコンフィグレータ 操作マニュアル

中央電子株式会社

<https://www.cec.co.jp>



2023/08/21



オンラインコンフィグレータの使用上の注意点

- 1).オンラインコンフィグレータはMicrosoftのEdgeに最適化されております。
その他のウェブブラウザでは正常に動作しない場合がございます。
- 2).オンラインコンフィグレーターは、弊社の提携先となりますITD GmbH社が提供しているサービスとなります。
弊社ホームページのオンラインコンフィグレータのリンクをクリックしますとITD GmbH社のホームページに移動しますのでご了承ください。
- 3).オンラインコンフィグレータは英語、ドイツ語のみのご提供となります。




操作マニュアル

1. 中央電子のホームページの製品情報⇒カート製品の最下部の、「ITD」のボタンをクリックしてください。



クリックするとITD GmbH社のホームページが開きます。

2. サイト上部のProduct configuratorのボタンをクリックしてください。



クリックするとProduct configurator のサイトが開きます。

操作マニュアル

3. 検討を開始するカートの選択を行います。

各カートのシリーズ名の右にありますSelectボタンをクリックしてください。

The screenshot shows the 'PRODUCT SELECTION' page of the iD Configurator. The navigation bar includes 'iD Configurator', 'Login', 'Register', 'New Configuration', 'Enter your Code', 'Open Configuration', 'Imprint', and 'Privacy policy'. Two product options are displayed:

- classic-cart**: A red box highlights the 'Select' button. Below it, specifications are listed: Total load capacity in kg / lbs (150), Load capacity of shelf (distributed load) in kg / lbs (50), and Dimensions basic frame (Width in mm: 614 / 714, Depth in mm: 625, Total height in mm: 829 / 1117 / 1437). An image of the classic-cart is shown.
- compact-cart**: A blue 'Select' button is visible. Below it, specifications are listed: Total load capacity in kg / lbs (180), Load capacity of shelf (distributed load) in kg / lbs (50), and Dimensions basic frame (Width in mm: 618 / 668, Depth in mm: 624, Total height in mm: 1146 / 1306 / 1466). An image of the compact-cart is shown.

操作マニュアル

4. 操作画面の説明

The screenshot shows the classic-cart configurator interface. The top navigation bar includes 'iD Configurator', 'Login', 'Register', 'New Configuration', 'Enter your Code', 'Open Configuration', and a help icon. The main content area is divided into three sections:

- <項目切替画面> (Item Switching Screen):** A sidebar on the left with a red border containing a list of configuration categories: 'for your own configuration', '02 sample configurations', '03 Basic frame', 'Electrical components', '04 Isolation transformer / Socket strips', '05 Cables / EURO power cable / Adapter cable', 'System component', '06 Shelves / Drawers / Keyboard drawer', '07 Monitor holders / Pivot arms / Variable height support arms', and 'Accessories', '08 Storage baskets / Power pack holder'.
- <詳細選択画面> (Detailed Selection Screen):** A central area with a green border showing two options: 'FOR SELECTING AN SAMPLE CONFIGURATION' (select a product in menu item 02) and 'FOR YOUR OWN CONFIGURATION' (Start your configuration in menu item 03). Below these are two 3D renderings of a cart with a right arrow between them.
- <イメージ表示画面> (Image Display Screen):** A large area on the right with an orange border showing a 3D rendering of the selected cart. A dimension line indicates a height of 1117.0. Above the rendering are icons for 'Press "r" to reset view', 'image creation', and 'full screen display'.

Annotations and callouts include:

- Green boxes at the top right: '検討結果をWord、PDFで出力' (Output results to Word, PDF) and '検討結果を保存' (Save results).
- Yellow boxes: '画像作成' (Image creation) and '全画面表示' (Full screen display).
- Orange box at the bottom right: '<マウスの操作方法>' (Mouse operation method) with instructions: '左ボタンを押したままマウス操作⇒回転' (Left button pressed, mouse operation ⇒ rotation), '中ボタン(ホイール)を押したままマウス操作⇒パン' (Middle button (wheel) pressed, mouse operation ⇒ pan), and '右ボタンを押したままマウス操作⇒拡大・縮小' (Right button pressed, mouse operation ⇒ zoom in/out).

At the bottom of the interface, there are links for 'List of parts', 'Save configuration', and 'Send request'.

操作マニュアル

4.操作画面の説明-② ベーシックフレームのサイズ選択

ベーシックフレームのサイズ、キャスターのサイズ、カバー、カウンターウェイトの有無を選択してください。

操作①
03 Basic frameを選択

操作②
各項目のチェックボックスをクリックして以下の選択をしてください
①VARIANT…フレームのタイプ
②INSTALLATION WIDTH…フレーム幅
③INSTALLATION HEIGHT…フレーム高
④CASTORS…キャスターのサイズ
⑤その他のオプション
カウンターウェイト
カバー

600 mm

INSTALLATION HEIGHT
Reset attribute
[1 E = 32 mm]

21 U
Vertical extrusion: 21 U [672 mm]
Total height: 829 mm, with castors: Ø 100 mm

30 U
Vertical extrusion: 30 U [960 mm]
Total height: 1117 mm, with castors: Ø 100 mm

40 U
Vertical extrusion: 40 U [1280 mm]

POWER COLUMNS

classic-cart 001

List of parts Save configuration Send request

操作マニュアル

4.操作画面の説明-③ オプションの選択(その1)

項目切替画面の06～21の中から希望のオプションのカテゴリを選択してください。
(カテゴリを選択すると、詳細選択画面が選択したカテゴリの詳細選択画面に切り替わります。)

操作②
詳細選択画面から取り付けたいオプションを選択してください。

操作①
06から21のオプション項目を選択してください。

U6 Shelves / Drawers / Keyboard drawer

SHELVES

DRAWERS

Shelves

Drawers

Keyboard drawer

Monitor holders / Pivot arms / Variable height support arms

Accessories

Storage baskets / Power pack holder

Shelf

Shelf with handle

Shelf with mousepad

Shelf with handle and mousepad

Shelf depth 320 mm

Flat shelf

Extendable shelf

Drawers

You always require a shelf of corresponding width as the top cover for the drawer! This is NOT included in the scope of delivery.

Drawer high

You always require a shelf of corresponding width as the top cover for the drawer! This is NOT included in the scope of delivery.

1117.0

classic-cart 001

List of parts

Save configuration

Send request

操作マニュアル

4.操作画面の説明-③ オプションの選択(その2)

希望のオプションを選択すると、取り付け位置の選択画面に切り替わりますので、希望の取付位置にチェックを入れて下さい。
continueをクリックした後に、本操作を繰り返して頂く事で、オプションを追加していくことができます。

操作①
例) 30Uに棚を取り付ける
⇒ 30Uのチェックボックスをクリックしてください。
※取付位置を変更したい際は他の取付位置をクリックすると移動します。

操作②
continueをクリック
⇒ 選択決定後にオプション選択に戻ります。
Returnをクリック
⇒ 選択中止しオプションの選択画面に戻ります。

取り付け位置にチェックを入れるとイメージ表示画面に選択したオプションが追加されます。

操作マニュアル



4.操作画面の説明-④ カラーの選択

DECORATIVE COLORの中から、カラーを選択してください。
(テーブルのコーナー、ハンドル、トリムのカラーを選択することができます)

The screenshot displays the 'iD Configurator' interface. On the left, a navigation menu lists components from 14 to 23, with '22 Colors' selected. The main panel is titled '22 Colors' and is divided into two sections: 'BASIC COLOR' and 'DECORATIVE COLOR'. Under 'BASIC COLOR', 'RAL 7035 light grey' is selected. Under 'DECORATIVE COLOR', 'RAL 5021 water blue' is selected, indicated by a red arrow. Other decorative color options include 'RAL 5013 cobalt blue' and 'RAL 7035 light grey'. The right side of the interface shows a 3D model of a cart with dimensions: a height of 1117.0, a width of 928.0, and a depth of 117.0. The bottom of the screen features a 'classic-cart' logo and three buttons: 'List of parts', 'Save configuration', and 'Send request'.

操作マニュアル

4.操作画面の説明-⑤ 検討結果の出力・保存方法

- ・右上の  のアイコンをクリック頂くと、検討結果のイメージ画像、パーツリストをPDF又は、Wordで出力する事ができます。
- ・右上の  のアイコンをクリック頂くと、検討結果のイメージ画像、パーツリストをITD社のサーバー上に保存する事ができます。

※保存する際は、コンフィグレーターのリンク (following link) のURLとパスワード (following code) が発給されますのでメモをお願いいたします。

